

SERVIZIO DI RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL PROTESTO

Checklist di collaudo

Dicembre 2017

Sommario

1 Introduzione 4

2 Documentazione di riferimento..... 4

3 Piano dei collaudi esterni 5

4 FASE I..... 5

5 FASE II 5

6 FASE III..... 6

7 CONTATTI..... 8

Indice delle Tabelle

Tabella 1 - Elenco test case Fase I 5

Tabella 2 - Elenco test case Fase II..... 5

Tabella 3 - Elenco test case Fase III..... 6

Tabella 4 - Elenco dei contatti 8

1 Introduzione

Il presente documento ha l'obiettivo di riepilogare le funzionalità dell'applicazione "Assegni Insoluti" per il Servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto (di seguito rispettivamente "applicazione", "Servizio" e "DSP") e le relative modalità di interazione ai fini dell'esecuzione dei collaudi esterni con i soggetti interessati all'adesione al Servizio (di seguito "aderenti").

2 Documentazione di riferimento

Le operazioni descritte, il formato dei tracciati che verranno scambiati, nonché le modalità di autenticazione e autorizzazione sono stati già condivisi con i soggetti interessati al Servizio e sono disponibili sul sito web della Banca d'Italia www.bancaditalia.it (cfr. "Guida tecnica per gli aderenti al servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto", di seguito "Guida tecnica"). Si riporta di seguito il riferimento alla documentazione di interesse, alla quale si fa specifico riferimento nel presente documento, laddove rilevante.

ID riferimento	Riferimento	Descrizione
1	Dal par. 7.1 al par. 7.2.6 della Guida tecnica	Riferimento per la <i>self-registration</i> degli amministratori e dei segnalatori degli aderenti
2	Par. 7.3 della Guida tecnica	Riferimento per il censimento delle autorizzazioni di accesso (assegnazione dei ruoli di amministratore, segnalatore e firmatario)
3	Parr. 4, 8 e Appendice della Guida tecnica	Riferimento alle funzionalità offerte dall'applicazione, alle relative modalità di invocazione e ai tracciati
4	Par. 5 della Guida tecnica	Riferimento ai controlli automatici applicati ai flussi e alle segnalazioni in ingresso
5	Introduzione e parr. 1, 2, 3, 4, 6 e 9 della Guida tecnica	Riferimento al ciclo di lavorazione delle richieste di DSP.
6	Par. 10 della Guida tecnica	Riferimento alle modalità di autenticazione e autorizzazione, nonché di firma dei flussi.
7	Disciplina interna del Servizio	---

3 Piano dei collaudi esterni

I collaudi esterni prevedono 3 fasi di rilascio di funzionalità “incrementali”:

- FASE I: Procedura di autoregistrazione
- FASE II: Procedura di autenticazione e invio flussi
- FASE III: Procedura di interrogazione dello stato di lavorazione dei flussi, delle richieste e delle segnalazioni; scaricamento degli esiti

4 FASE I

ATTENZIONE: prerequisito per tutte le operazioni è l’aver inserito la propria CNS di identificazione nell’apposito lettore e mantenerla inserita durante tutte le fasi.

ID passo	Istruzioni	Owner	ID Riferimento
1	Accesso alla pagina di autoregistrazione utilizzando un Web Browser e la seguente URL: https://certinsoluti.bancaditalia.it/	Amministratore e Segnalatore dell’aderente	[1]
2	Eseguire il primo passo di registrazione della propria CNS	Amministratore e Segnalatore dell’aderente	[1]
3	Eseguire il censimento della credenziale applicativa A2A che verrà utilizzata per l’invio dei flussi.	Segnalatore dell’aderente	[1]

Tabella 1 - Elenco test case Fase I

5 FASE II

ID passo	Istruzioni	Owner	ID Riferimento
1	Comunicare a RETAIL SYSTEM BdI (vedi sezione contatti) i dati dell’aderente e il codice fiscale dell’Amministratore (deve corrispondere a quello a cui è associata la CNS utilizzata nella prima fase)	Amministratore dell’aderente	---
2	Censimento dell’aderente nell’applicazione	BdI	[7]
3	Abilitazione dell’Amministratore dell’aderente nel sistema RBAUTH	BdI	[7]
4	Comunicazione via e-mail dell’avvenuta abilitazione all’Amministratore	BdI	[7]

5	<p>Censimento del Segnalatore e dei Firmatari nel sistema RBAUTH: https://certrbauth.bancaditalia.it/rbauth-wf-web</p> <p>ATTENZIONE: prerequisito per questa operazione è l’aver inserito la propria CNS di identificazione nell’apposito lettore e mantenerla inserita durante tutto lo svolgimento</p> <p>In ambiente di collaudo sono accettati anche certificati di firma non rilasciati da una <i>Certification Authority</i> riconosciuta da Agid</p>	Amministratore dell’aderente	[2]
6	Firma del flusso in formato XaDEs, secondo le modalità previste dall’aderente	Firmatario dell’aderente	[6] – par. 10.1.2
7	Richiesta del Service Document	Segnalatore dell’aderente	[3] – par. 8.8.1
8	Invio del flusso firmato – è necessario conoscere l’UUID associato all’aderente per poter indirizzare il flusso. È possibile ottenere l’UUID tramite l’invocazione del Service Document di cui al passo 7	Segnalatore dell’aderente	[3] – par. 8.8.2 metodo POST

Tabella 2 - Elenco test case Fase II

6 FASE III

ATTENZIONE: prerequisito per tutte le operazioni è l’utilizzo del certificato A2A, censito al momento dell’autoregistrazione eseguita nella FASE I. Per richiedere la lavorazione di una richiesta occorre contattare RETAIL SYSTEM Bdi (vedi sezione contatti), comunicando gli estremi della richiesta (ad esempio i dati identificativi dell’assegno: ABI, CAB e NUMERO ASSEGNO) in modo da permetterne l’identificazione.

ID passo	Istruzioni	Owner	Riferimento
1	Interrogazione dei flussi inviati senza specificare parametri – verifica che siano restituiti solo i flussi inviati nella giornata corrente	Segnalatore dell’aderente	[3] – par. 8.8.2 metodo GET
2	Interrogazione dei flussi inviati con parametro UUID Banca – verifica che siano restituiti solo i flussi inviati per l’aderente indicato	Segnalatore dell’aderente	[3] – par. 8.8.2 metodo GET

3	Interrogazione dei flussi inviati con parametri before e/o after – verifica che siano restituiti solo i flussi inviati nel/nei periodi indicati	Segnalatore dell'aderente	[3] – par. 8.8.2 metodo GET
4	Interrogazione dei flussi inviati con parametro STATO – verifica che siano restituiti solo i flussi nello stato indicato	Segnalatore dell'aderente	[3] – par. 8.8.2 metodo GET
5	Interrogazione flussi inviati con una combinazione qualsiasi dei parametri possibili – verifica che vengano restituiti tutti e solo i flussi corrispondenti ai criteri di ricerca indicati	Segnalatore dell'aderente	[3] – par. 8.8.2 metodo GET
6	Interrogazione dello stato di un singolo flusso	Segnalatore dell'aderente	[3] – par. 8.8.3
7	Interrogazione della lista della segnalazioni di un flusso (solo per flussi nello stato ACCETTATO)	Segnalatore dell'aderente	[3] – par. 8.8.4
8	Interrogazione dello stato di una singola segnalazione	Segnalatore dell'aderente	[3] – par. 8.8.5
9	Interrogazione dell'elenco delle richieste DSP senza parametri – verifica che siano restituite le DSP inserite nella giornata in cui è eseguita l'interrogazione	Segnalatore dell'aderente	[3] – par. 8.8.6
10	Interrogazione dell'elenco delle richieste DSP con parametro UUID banca – verifica che siano restituite le DSP inserite per l'aderente indicato	Segnalatore dell'aderente	[3] – par. 8.8.6
11	Interrogazione dell'elenco delle richieste DSP con parametro stato – verifica che siano state restituite le DSP inserite, che si trovino nello stato corrispondente a quello specificato	Segnalatore dell'aderente	[3] – par. 8.8.6
12	Interrogazione dell'elenco delle richieste DSP con parametro data – verifica che siano restituite le DSP inserite alla data richiesta	Segnalatore dell'aderente	[3] – par. 8.8.6

13	Interrogazione dell'elenco delle richieste DSP con parametro stato Regolarizzazione – verifica che siano restituite le DSP attualmente nello stato regolarizzato	Segnalatore dell'aderente	[3] – par. 8.8.6
14	Interrogazione dell'elenco delle richieste DSP con una combinazione arbitraria dei parametri disponibili e verifica che siano restituite le DSP attualmente corrispondenti ai criteri di selezione indicati	Segnalatore dell'aderente	[3] – par. 8.8.6
15	Interrogazione sullo stato della singola richiesta DSP	Segnalatore dell'aderente	[3] – par. 8.8.7
16	Download dell'esito di una richiesta e verifica del contenuto (solo per richieste in stato esito disponibile o prelevato)	Segnalatore dell'aderente	[3] – par. 8.8.8

Tabella 3 - Elenco test case Fase III

7 CONTATTI

Si riportano di seguito i contatti di riferimento per la segnalazione di problematiche relative ai collaudi o per le richieste necessarie allo svolgimento degli stessi.

Riferimento	E-mail	Telefono
RETAIL SYSTEM BdI	retail.system@bancaditalia.it	+390647924884
Massimiliano Lauri	massimiliano.lauri@bancaditalia.it	+390647924743
Giuseppe Lategano	giuseppe.lategano@bancaditalia.it	+390647925082

Tabella 4 - Elenco dei contatti